

## Windows 10 Clean Install Guide

Un support de stockage pour l'installation sera nécessaire pour installer Windows 10.

Il peut s'agir d'un DVD ou d'une clé USB avec les fichiers d'installation de Windows 10.

Le Media Creation Tool pourrait être utilisé pour créer un tel support d'installation pour une clean installation comme décrit ci-dessus

Vous pouvez aussi télécharger Windows 10 ISO depuis notre site.

1. Gravez le fichier ISO sur le DVD ou créez une bootable clé USB.
2. Insérez le DVD ou la clé USB dans le PC.
3. Redémarrez Windows et démarrez à partir du support d'installation créé.


Dans certains cas, la séquence de démarrage doit être réinitialisée dans le BIOS.

Le processus d'installation de Windows 10 commencera alors.

En option, le contenu du DVD ou de la clé USB peut également être ouvert à partir de Windows et le fichier Setup.Exe puis exécuté.

Le processus d'installation de Windows 10 commencera également.

4. Dans la fenêtre Prêt pour l'installation, Cliquez sur "Modifier les éléments à conserver".



5. De là, choisissez l'option "Ne rien conserver" si tout doit être supprimé. Cela signifie que tout (Fichiers, applications et paramètres) sera supprimé.

6. Suivez les instructions et entrez la clé de produit.